

Обновление Windows Домашняя до Windows Pro

Профессиональные выпуски Windows предлагают более сложные функции безопасности и бизнес-сети, в том числе:

- Шифрование диска BitLocker.
- Удаленный рабочий стол.
- Возможность присоединения к домену или идентификатору Microsoft Entra.

В этой статье описаны действия по обновлению устройства с домашнего выпуска Windows до выпуска Windows Pro.

Windows 11

Обновление до Windows 11 Pro с помощью Microsoft Store

Лучший способ обновления с Windows 11 Домашняя до Windows 11 Pro — с помощью Microsoft Store. Для начала выберите следующий ярлык, чтобы открыть страницу обновления Windows в Microsoft Store.

Обновление до Windows 11 Pro

При обновлении Windows через Microsoft Store он определяет, активирована ли текущая установка выпуска Windows 11 Домашняя, а затем управляет соответствующим образом.

Обновление до Windows 11 Pro вручную

Важно: Следующие действия относятся только к устройствам, на которых в настоящее время запущена активированная копия Windows 11 Домашняя. Если Windows 11 не активирован, корпорация Майкрософт рекомендует сначала активировать Windows 11 Домашняя. Дополнительные сведения см. в разделе [Активация Windows](#).

Чтобы выполнить обновление с Windows 11 Домашняя до Windows 11 Pro вручную, сначала проверка, какой выпуск запущен и состояние активации:

1. Нажмите **кнопку Пуск**, а затем выберите **Параметры > Активация системных >** .
Или
Выберите следующий ярлык **Активация системных >** :

Открыть системную > активацию

2. В окне **Активация системных >** выполните следующие действия.

- Выпуск Windows отображается в верхней части окна рядом с логотипом Windows .
- Состояние активации отображается рядом с **полем Состояние активации**. Для получения сведений о состоянии активации выберите **Состояние активации**.

После подтверждения активации Windows проверка, если у вас есть ключ продукта Windows Pro. Дополнительные сведения см. в разделе [Поиск ключа продукта Windows](#).

Выберите подходящий сценарий в зависимости от того, доступен ли ключ продукта Windows Pro:

Windows 11 Pro ключ продукта доступен

1. Нажмите **кнопку Пуск**, а затем выберите **Параметры > Активация системных >** .
Или
Выберите следующий ярлык **Активация системных >** :

Открыть системную > активацию

2. Рядом с **пунктом Изменить ключ продукта** нажмите кнопку **Изменить** .

Примечание: Если появится окно **Контроль учетных записей** пользователей, введите имя пользователя и пароль учетной записи с правами администратора на устройстве с Windows, а затем нажмите кнопку **Да** .

3. В открывающемся окне **Изменение ключа продукта** введите 25-значный Windows 11 Pro ключ продукта.
4. Нажмите кнопку **Далее**, чтобы начать обновление до Windows 11 Pro.

Windows 11 Pro ключ продукта недоступен

1. Нажмите **кнопку Пуск**, а затем выберите **Параметры > Активация системных >** .
Или
Выберите следующий ярлык **Активация системных >** :

Открыть системную > активацию

2. Разверните **узел Обновление выпуска Windows** , выбрав его.

Примечание: Если **обновление выпуска Windows** недоступно, возможно, выпуск Windows 11 уже доступен в Pro, или обновление выпуска может быть недоступно.

3. Рядом с **пунктом Обновление в приложении Майкрософт** в разделе **Обновление выпуска Windows** нажмите кнопку **Открыть Магазин** .

4. Когда откроется приложение **Microsoft Store**, следуйте инструкциям по обновлению до выпуска Pro Windows 11, убедившись, что при покупке Windows 11 Pro вы вошли в систему с помощью учетной записи Майкрософт.
5. После подтверждения покупки вам будет предложено установить Windows 11 Pro и перезапустить устройство с Windows.

Купить лицензию - Заказать консультацию

MsMax

Программное обеспечение и IT-оборудование для бизнеса



+7 777 222 15 22

<https://msmax.kz/>