

# Установка или обновление Windows с помощью ключа продукта

Применяется к Windows 11 Windows 10

В этой статье описывается обновление между выпусками Windows, например при обновлении с Windows Домашняя до Windows Pro.

## **Windows 11**

Существует несколько способов установки Windows 11 или обновления до другого выпуска Windows 11 при покупке ключа продукта Windows 11. Дополнительные сведения о ключах продуктов см. в статье [Поиск ключа продукта Windows](#).

**Примечание:** Ваше устройство должно соответствовать требованиям для запуска Windows 11. См. [статью Поиск Windows 11 спецификаций, функций и требований к компьютеру](#).

## Обновление между выпусками Windows 11

Обновление между выпусками Windows 11 так же просто, как ввод ключа продукта. В следующей таблице показаны пути обновления между различными выпусками Windows 11.

Windows 11 Издание	Домашняя страница	Pro	Pro для Рабочая станция
Домашняя страница	✗	✓	✓
Pro	↓	✗	✓
Pro для Рабочая станция	↓	↓	✗

✓ = обновление выпуска.

✗ = Обновление неприменимо.

↓ = понижение версии выпуска.

Чтобы обновить выпуск Windows 11, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что Windows 11 установлена последняя версия и обновлена. Чтобы обновить Windows 11 до последней версии и убедиться, что она обновлена:

Нажмите **кнопку Пуск**, а затем выберите **Параметры > клиентский компонент Центра обновления Windows**

Или

Выберите следующий ярлык клиентский компонент Центра обновления Windows:

#### Открыть клиентский компонент Центра обновления Windows

2. В открывавшемся окне клиентский компонент Центра обновления Windows нажмите кнопку Проверить наличие обновлений.
3. После обновления Windows 11:

Нажмите кнопку Пуск, а затем выберите Параметры > Активация .

Или

Выберите следующий ярлык Активация системных > :

#### Открыть системную > активацию

4. Если в открываемом окне Активация системного > , если есть раздел Обновление выпуска Windows , выберите его, чтобы развернуть его. Если раздел Обновление выпуска Windows отсутствует, перейдите к следующему шагу.
5. Рядом с элементом Изменить ключ продукта нажмите кнопку Изменить .
6. Если появится окно Контроль учетных записей пользователей, нажмите кнопку Да . Если в окне Контроль учетных записей запрашивается имя и пароль администратора, введите имя пользователя и пароль учетной записи с правами администратора. После ввода имени пользователя и пароля нажмите кнопку Да .
7. Когда откроется окно Изменение ключа продукта, в текстовом поле Ключ продукта введите ключ продукта для обновленного выпуска Windows 11, а затем нажмите кнопку Далее .
8. Если ключ действителен, откроется окно Обновление выпуска Windows или Окно Активация Windows . Нажмите кнопку Пуск или Активный, чтобы обновить выпуск Windows 11.

## Установка Windows 11 на устройстве без операционной системы

Чтобы установить Windows 11 на устройстве без операционной системы, выполните следующие действия.

1. На устройстве, на котором уже установлена Windows, следуйте инструкциям в статье [Создание установочного носителя для Windows](#), чтобы создать Windows 11 загрузочный установочный носитель.
2. На устройстве, на котором не установлена операционная система, подключите загрузочный установочный носитель, созданный на предыдущем шаге, и включите устройство.
3. Программа установки Windows начинается. При появлении запроса введите ключ продукта Windows 11. Программа установки выбирает правильный выпуск для установки на основе введенного ключа продукта.

**Примечание:** Если устройство изначально поставлялось с Windows 11, программа установки Windows может использовать существующую лицензию, хранящуюся в встроенном ПО устройства, при установке Windows 11. В этом сценарии программа установки Windows может не запрашивать ключ продукта и установить другой выпуск Windows 11. Если программа установки Windows устанавливает другой выпуск Windows 11, разрешите установке Windows завершить установку, а затем следуйте инструкциям в разделе [Обновление между выпусками Windows 11](#), чтобы обновиться до правильного выпуска.

Обновление до Windows 11 на устройстве под управлением предыдущей версии Windows

Чтобы выполнить обновление до Windows 11 на устройстве под управлением предыдущей версии Windows, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что предыдущая версия Windows установлена в последней и актуальной версии. Например, чтобы обновить Windows 10 до последней версии и убедиться, что она обновлена:  
Нажмите **кнопку Пуск**, а затем **параметры > Обновление & > безопасности клиентский компонент Центра обновления Windows**. В открывавшемся окне **клиентский компонент Центра обновления Windows** нажмите кнопку **Проверить наличие обновлений**.  
Или  
Выберите следующий **ярлык клиентский компонент Центра обновления Windows**:  
[Открыть клиентский компонент Центра обновления Windows](#)  
В открывавшемся окне **клиентский компонент Центра обновления Windows** нажмите кнопку **Проверить наличие обновлений**.
2. После обновления предыдущей версии Windows следуйте инструкциям в статье [Создание установочного носителя для Windows](#), чтобы создать Windows 11 установочный носитель на USB-устройстве флэш-памяти.
3. Убедитесь, что USB-устройство флэш-памяти, созданное на предыдущем шаге, подключено к устройству, обновляемому до Windows 11.

4. Должно появиться всплывающее окно уведомлений с вопросом о том, что делать со вставленным носителем. Выберите **Выполнить setup.exe**.  
Если всплывающее уведомление не отображается:
  - a. Щелкните правой кнопкой мыши меню **Пуск** и выберите **проводник**.
  - b. Когда **откроется проводник**, на панели навигации слева выберите **Этот компьютер**.
  - c. В разделе **Устройства и диски** щелкните правой кнопкой мыши установочный носитель Windows 11 и выберите **Установить или запустить программу с носителя**.
5. Если появится окно **Контроль учетных записей** пользователей, нажмите кнопку **Да** . Если в окне **Контроль учетных записей** запрашивается имя и пароль администратора, введите имя пользователя и пароль учетной записи с правами администратора. После ввода имени пользователя и пароля нажмите кнопку **Да** .
6. Откроется окно **установки Windows 11**. Пошаговое выполнение мастера **установки Windows 11**, пока не достигнет страницы **Ключ продукта**.
7. На странице **Ключ продукта** введите ключ продукта для Windows 11 в текстовом поле **Ввод ключа продукта**.
8. Перейдите к оставшейся части мастера **установки Windows 11**.
9. Windows обновляется до Windows 11 включая выпуск, указанный ключом продукта.

Купить лицензию - Заказать консультацию

**MsMax**

*Программное обеспечение и IT-оборудование для бизнеса*



+7 777 222 15 22

<https://msmax.kz/>